Manual de instalação PDV

SOFTWARE PDV V.1.02

RPS SISTEMAS LTDA

Resumo

Este manual deve ser utilizado para efetuar a instalação do módulo servidor e terminal para o software PDV.

Sumário

Resumo 1

Sumário..... 2

Instalação módulo servidor 4

Iniciando a instalação 4

Etapa localização do arquivo para instalação..... 4

..... 5

Etapa execução modo administrador..... 5

Etapa local da instalação PDV..... 6

..... 6

Etapa início da instalação..... 6

..... 7

Etapa de conclusão da instalação 7

..... 7

Ícones criados 7

Instalação módulo terminal 8

Configurações da rede..... 8

Compartilhamento do diretório PDV..... 8

Mapeamento do servidor no terminal da rede 11

..... 12

Iniciando instalação no terminal 13

..... 13

Etapa Localização do arquivo para instalação..... 13

..... 13

Etapa Executar como Administrador..... 13

..... 14

Etapa início instalação modulo terminal..... 14

Etapa local da instalação modulo terminal..... 14

..... 15

Etapa início da instalação..... 15

..... 15

Etapa de conclusão da instalação 15

..... 15

Ícones criados 15

Configurações adicionais – (opcional)..... 16

Compartilhamento diretório em Windows XP 16

..... 16

Notas técnicas: 18

Registrar DLL..... 18

Instalação módulo servidor

Para instalação do módulo servidor devemos seguir os passos que serão demonstrados abaixo.

Iniciando a instalação

Etapa localização do arquivo para instalação

Localize o arquivo INSTALA.EXE





Etapa execução modo administrador

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a opção executar como administrador.



A primeira significa que seu usuário não tem permissão para esta operação, e você precisa informar um usuário que possua a permissão. Posteriormente clicar em **SIM**.



A segunda imagem significa que seu usuário possui a permissão necessária e basta você clicar em **SIM** para prosseguir



Iniciado o assistente de instalação do PDV.
Clique **AVANÇAR**



Etapa local da instalação PDV

Seguindo a instalação do PDV será exibida a imagem. Não é necessário efetuar alterações, basta clicar em **AVANCAR**. O PDV deve ser instalado sempre no diretório C:\PDV



Etapa início da instalação

Nesta etapa: Clique **INSTALAR**



Após clicar em instalar o software iniciará o processo de instalação:

Etapa de conclusão da instalação

Nesta etapa será exibida a seguinte tela. Se você esta instalando o módulo de demonstração, desmarque a opção habilitar licença. Caso você deseje ativar sua licença, deve executar a ETAPA HABILITAR LICENÇA PDV.



Ícones criados

Após a conclusão da instalação será criado na sua área de trabalho dois ícones, conforme a imagem demonstra.

Instalação módulo terminal

Para instalação do módulo terminal devemos seguir os passos que serão demonstrados abaixo. Este módulo só deve ser instalado em terminais de rede. Não deve ser instalado no servidor.

Configurações da rede

Compartilhamento do diretório PDV

O compartilhamento da pasta PDV deve ser feito no **servidor,** onde previamente foi efetuada a instalação do módulo servidor. O diretório default para o PDV no servidor é (C:\PDV).

No servidor pressione as tecla **WIN + R .** Após executar o comando aparecerá a seguinte janela:

Em abrir digite C:\

Clique em OK.



Após a execução da etapa anterior será exibida a janela seguinte:



ALERTA: O compartilhamento demonstrado a seguir é para WINDOWS 10. Caso seu servidor seja Windows XP utilize o link: **Compartilhamento em Windows XP**.



Localize o diretório PDV, clique com o botão direito propriedades.



Selecione a aba Compartilhamento
Clique em **Compartilhamento avançado**



Selecione **Compartilhar a pasta** – E clique no **botão Permissões.**



Selecione o usuário **Todos.** E marque para permitir **Controle total, Alteração e leitura.** Posteriormente clique no botão OK.



Clique no **botão OK**



Clique no **botão Fechar**

Mapeamento do servidor no terminal da rede

Este próximo procedimento deve ser executado no computador (Terminal de rede) onde será instalado o módulo (TERMINAL).



Pressione WIN + E (Localize: Este computador)
Clique com o botão direito sobre o item Este Computador.



Selecione a opção
mapear unidade de rede



Importante: A unidade de rede deve ser mapeada com a letra (**S**). Lembre-se de substituir “MEUSERVIDOR” pelo **nome do seu servidor** no qual está instalado o PDV. A opção **Reconectar-se na entrada** deve ser marcada caso não esteja.



Em alguns casos é solicitado o usuário e senha para efetuar o procedimento. Após informar ambos, clicar em **OK**.

Iniciando instalação no terminal



Etapa Localização do arquivo para instalação

Localize o arquivo TERM_PLUSS OU TERM_LITE. Depende da sua versão do PDV.

Etapa Executar como Administrador

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a opção executar como administrador.





Seu usuário não tem permissão para esta operação, e você precisa informar um usuário que possua a permissão. Posteriormente clicar em **SIM**.



A segunda imagem significa que seu usuário possui a permissão necessária e basta você clicar em **SIM** para prosseguir

Etapa início instalação modulo terminal

Clique em avançar para prosseguir com a instalação.





Etapa local da instalação modulo terminal

Seguindo a instalação do terminal de rede. Será exibida a imagem abaixo. Não é necessário efetuar alterações, basta clicar em **AVANCAR**.



Etapa início da instalação

Nesta etapa: Clique **INSTALAR**

Após clicar em instalar o software iniciará o processo de instalação:





Etapa de conclusão da instalação

Para finalizar a instalação clique em **CONCLUIR**.

Ícones criados

Após a conclusão da instalação será criado na sua área de trabalho o ícone, conforme a imagem abaixo demonstra.

Configurações adicionais – (opcional)

As configurações adicionais só deveram ser utilizadas em casos específicos caso sejam necessárias.

Compartilhamento diretório em Windows XP

Dependendo da versão do seu Windows XP pode ser exibida janelas diferentes para efetuar o compartilhamento. Será demonstrado no exemplo-1 e exemplo-2.

Exemplo-1:

Marque a opção compartilhar esta pasta na rede.
Marque a opção Permitir que usuários de rede alterem meus arquivos.
Compartilhamento: PDV
Clique em aplicar e posteriormente em OK.

Depois de realizado o procedimento acima descrito prossiga em:
Mapeamento do servidor



Exemplo-2:

Etapa-1.

Clique em compartilhar esta pasta.
Nome do compartilhamento: PDV
Limite de usuários: Máximo permitido.
Clique Permissões.



Etapa 2.

Adicione o usuário Todos.
Marque as opções permitir:
Controle total, Alteração e Leitura.
Clique Aplicar e posteriormente OK.

Etapa 3.

Clique Aplicar e posteriormente ok.

Depois de realizado o procedimento acima descrito prossiga em:
Mapeamento do servidor



Notas técnicas:

Caso não houver a necessidade do funcionamento em rede, não é necessário instalar o modulo terminal.

Para o correto funcionamento do PDV é necessário que seja pré-instalado o RPV (Gerenciador de relatórios) e também o CAPICOM. Normalmente estes dois softwares são instalados juntamente com a instalação padrão do PDV. É imperceptível ao usuário.

Em situações especiais como, por exemplo: bloqueios de segurança, versões anteriores pré-instaladas; podem gerar alguma dificuldade na instalação padrão.

Nestes casos, é possível proceder à instalação manual do RPV ou CAPICOM. Para o RPV o instalador encontra-se em C:\PDV\RPV\. Para o CAPICOM o instalador encontra-se em C:\PDV\CAPICOM\. Ambos devem ser executados como administrador para que a instalação seja efetuada com sucesso.

Após a instalação do CAPICOM, na pasta onde se encontra o instalador existe um arquivo chamado REGISTR. Execute-o em modo administrador para que as DLLS sejam registradas.

Registrar DLL

CAPICOM:

regsvr32 "%windir%\System32\capicom.dll" /s
regsvr32 "%windir%\System32\msxml5.dll" /s

OU

regsvr32 "%windir%\SysWOW64\capicom.dll" /s
regsvr32 "%windir%\SysWOW64\msxml5.dll" /s

PDV Servidor:

regsvr32 "C:\PDV\MIDAS.dll" /s

PDV Terminal:

regsvr32 "C:\ c:\Program Files (x86)\MIDAS.dll" /s